



Инструкция
для работы с системами слежения «Вояджер»
в программе «Такси Мастер»


Санкт-Петербург 2013

1. Назначение

Программа «Такси Мастер» предназначена для автоматизации работы служб такси и таксопарков. Если вам необходимо контролировать одновременно большое количество автомашин, оснащённых системами слежения «Вояджер», вы можете использовать несколько специализированных программ.

Данные от устройств серии «Вояджер» могут передаваться в программу «Такси Мастер» через службу IServer. Пользователь не только получает данные в «Такси Мастер», где доступно текущее положение объекта, но и имеет возможность записывать события в базу MySQL для составления полных отчётов за определённый период в программе PCN8. Таким образом, вы выбираете наиболее удобные программы мониторинга для решения своих задач.

2. Схема передачи данных



3. Установка

Поддержка программного обеспечения «Такси Мастер» внедрена в Iserver, начиная с версии 4.4.29.

Для работы с программой «Такси Мастер» запустите специальное приложение [TMMgr.exe](#).

Приложение [TMMgr.exe](#) должно быть запущено ДО начала работы службы IServer

Для записи истории в базу TaxiMaster добавьте новую секцию в IServer.ini:

```
[taxi]
# индикатор включения записи: 0 — выключено, 1 — включено, по умолчанию — 0
on=1

# адрес сервера с базой данных
host=localhost

# путь к базе данных на сервере
path=C:\Program Files\TMEnterprise\tme_db.fdb

# имя пользователя в БД TaxiMaster
user=SYSDBA

# пароль в БД TaxiMaster
pass=masterkey

# количество привязанных объектов
objcnt=2

# первый код объекта в БД РИТМ
id_obj0=100

# первый код водителя в БД TaxiMaster
id_driver0=3050

# второй код объекта в БД РИТМ
id_obj1=101

# второй код водителя в БД TaxiMaster
id_driver0=4778
```